Installer, désinstaller ou vérifier l'installation d'un Package		
installer un Package (dvd)	rpm -ivhchemin/nomduPackage.rpm	
installer un Package (en ligne)	yum install nomdePachage (sans version)	
vérifier un Package (installer ou non)	rpm -qi nomduPackage (ex : rpm -qi openssh)	
	rpm -ql grep nom-de-PAckage	
désinstaller un Package (erase)	rpm -e nomdePackage	
Mis à jour d'un package (u pdate)	rpm -uvhchemin/nomduPackage.rpm	

Configurer une carte réseau avec ligne de commande		
Afficher les interfaces réseau	lfconfig -a ou ifconfig	
Afficher une interface réseau spécifier (eth1)	ifconfig eth1	
Configurer une interface	Ifconfig ethx @ip netmask mask [up (possible)]	
	Ex : ifconfig eth0 1.1.1.2 netmask 255.255.0.0 up	
Configurer passrelle	Route add default gw @de-passrelle	
Activer une interface	Ifconfig ethx up	
Désactiver une interface	Ifconfig ethx down	
Note : cette méthode de configuration sera supprimée si on a redémarré la carte réseau ou l'interface		

Configurer une carte réseau à l'aide du fichier de configuration		
Le chemin de fichier de l'interface réseau	vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX	
Le nom de l'interface	DEVICE=ethX	
Activer la carte réseau a chaque redémarrage	ONBOOT=yes (ou no)	
Le type d'adressage	BOOTPROTO=static (ou dhcp)	
L'adresse Mac	HWADDR=00:0C:29:A3:73:11	
L'adresse IP de l'interface	IPADDR=192.168.200.200	
L'adresse réseau	NETWORK=192.168.200.0	
Le mask de l'adresse réseau	NETMASK=255.255.255.0	
L'adresse de diffusion	BROADCAST=192.168.200.255	
L'adresse da passerelle	GATEWAY=192.168.200.1	
L'adresse de DNS préféré	DNS1=10.10.10.1	
Obliger dans DNS au niveau de srv et de client	DOMAIN=tmsir.com	
Activer une interface	IfupethX service network restart	
Désactiver une interface	lfdown ethX	

Nom de la machine	Avec la cmd hostname	Avec le fichier <mark>/etc/sysconfig/network</mark>
Afficher le nom de l'ordinateur	Hostname	On ajoute HOSTNAME= new-name
Rennemerlanom de l'ordinateur	Hostname new-name	service network restart

Activer ou désactiver le pare-feu (iptables) ou un service		
Activer un service	<pre>service nom-de-service start (ex: service iptables start) ou /etc/init.d/nom-de-service start (ex : /etc/init.d/iptables start)</pre>	
Désactiver un service	service nom-de-service stop (ex:service sshd stop)ou/etc/init.d/nom-de-service stop (ex:/etc/init.d/sshd stop)	
Redémarrer un service	service nom-de-service restart (ex : service named restart)	
Démarrer un service au	Chkconfig nom-service on (ex : chkconfig dhcpd on)	
démarrage du system	chkconfig nomservice -level 35 on (démarrer le service au niveau 3 et 5)	
Savoir le status du service	service nom-de-service status (en cours d'exécution ou arrêt)	
Ls /etc/init.d/	les noms de tous les services installer	

	Installation et configuration du serveur DHCP				
	1. Configurer la carte réseau (addresse statique)				
	 Installation de Package dhcp: dhcp-4.1.1-15.fc13.i686.rpm cp /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample /etc/dhcp/dhcpd.conf 				
	4. configuration dufichier; vi/etc/dhcp/dhcpd.conf (ou/etc/dhcpd.conf utilise la commande				
	rpm –ql dhcpd pour savoir quelle chemin)				
Au niveau de serveur	<pre>subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.1.10 192.168.1.100; #plage d'dresse option exclud option domain-name-servers 10.10.10.1,11.1.1.1; #serveurs dns option domain-name "tmsir.com"; #nom de domaine option routers 192.168.1.1; #passerelle par défaut option subnet-mask 255.255.255.0; #masque de sous-réseau option broadcast-address 192.168.1.255; default-lease-time 600; #durée du bail en secondes max-lease-time 7200;} #durée du bail maxi en secondes host pc { hardware ethernet 00:0C:29:14:c4:60; fixed-address 192.168.1.200; } host pcl { hardware ethernet 00:0C:19:14:24:80; #@mac de la machine cliente fixed-address 102.168.1.200; } }</pre>				
	}				
	5. demarrer le service dhcpd				
	6. arréter le service iptables				
	7. le fichier qui stocke les bails attributes aux clients dhcp /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases				
Au	8. Configurer la carte réseau (addresse dynamique)				
niveau	ONBOOT=yes				
de	BOOTPROTO=dhcp				
client	9. arréter le service iptables				

Installation et configuration du serveur DNS	
--	--

	1. Configurer la carte réseau (addresse statique) + DOMAIN=tmsir.com DNS1=192 ou				
	Vi <mark>/etc/resolv.conf</mark> (ajouter : search ntic.net et nameserver 192.168.1.1)				
	<pre>2. Installation de Package bind : bind-9.7.0-9.P1.fc13.i686.rpm 3. vi /etc/named.conf , sauf ce que nous sommes modifier : listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.1.1; };</pre>				
	listen-on-v6 port 53 {				
	allow-query { localhost; 192.168.1.0/24 ; }; autoriser les requétes				
	zone "tmsir.com" IN {				
A	type master ;				
Auniveau	file "tmsir.ma"; }; supprime elle si tu ajoute allow tranfer et also				
de serveur	allow-transfer { 192.168.1.2 ; };				
	also-notify { 192.168.1.2 ; }; };				
principale	zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {				
	type master ;				
	<pre>file "tmsir.ma.rev"; };</pre>				
	allow-transfer { 192.168.1.2 ; };				
	also-notify { 192.168.1.2 ; }; };				
	4. cp /var/named/named.localhost /var/named/tmsir.com (pas de type PTR)				
	\$TTL 1D				
	<pre>@ IN SOA serverdns.tmsir.com. root.tmsir.ma. (</pre>				
	0 ; serial				
	1D ; refresh				

			1 11 •	rotru
			1 W .	
			, MT	expire
	0		SH);	
	٩	IN	NS	serverans
		IN	NS	serveronsz
	Serverans	IN	A	192.168.1.1
	Serverdns2	IN	A	192.168.1.2
	pc	IN	A	192.168.1.200
	monpc	IN	CNAME	PC
	5. cp/var/named/tn	nsir.com	/var/named/tm	isir.com.rev (pasdetypeA,CNAME)
	0.	T 1 1	210	
		IN	NS	serverans.tmsir.com.
		1N	NS	serverdns2.tmsir.com.
	192.168.1.1	IN	PTR	serverdns.tmsir.com.
	192.168.1.2	IN	PTR	serverdns2.tmsir.com.
	200	IN	PTR	pc.tmsir.com.
	7. chown named :	root /var	r/named/tmsir	.com* (la commande ll pour vérifier)
	8. démarrer le serv	vice nam e	ed	
	9. arréter la servic	eiptable	S	
	10.(nslookup + entré	e) (ping	sur addresse et	sur nom)
	11.pc.tmsir.com.+e	entrée ou	192.168.1.2+0	entrée
	12 Configurer la carte	réseaul	addresse statio	eoudynamique) +DOMAIN=tmsir.com
	DNS1=19			
	Ou Vi <mark>/etc/resolv.conf</mark> (ajouter:searchintic.net et nameserver 192, 192)			
	13. arrêter le servic	eiptable	S.	
Au niveau	14. (nslookup + entrée) (ping sur addresse et sur nom)			
de client	15. pc.tmsir.com. +	entrée o	u 192.168.1.2 -	- entrée
	1 2 2			
	1.2.3. 127 0 0 1.1	02 160	1 2.).	
	127.0.0.1; 192.168.1.2; };			
	listen-on-v6 port 53 { none; };			
	allow-query { localhost; 192.168.1.0/24; };			
	zone "tmsir.com" IN {			
	type slave ;			
secondaire file "slaves/tmsir.ma"			ma";	
	<pre>masters { 192.168.1.1 ; }; };</pre>			
	zone "1.1	68.192	.in-addr.ar	pa" in {
	ty	pe mas	ter;	
	fi	le "sl	aves/tmsir.	ma.rev";
	ma	sters	{ 192.168.1	.1 ; }; };
	8. 9. 10. 11			

Installation et configuration du serveur TELNET				
	1. Configurer la carte réseau (addresse statique)			
	2. Installation de Package telnet-server : telnet-server-0.17-46.fc13.i686.rpm			
Au	Si le systeme demande d'installer le Package xinetd , installer-le.			
niveau	3. configuration du fichier ; vi /etc/xinetd.d/telnet			
de	une Seule modification disable=no (activer) (et on peut ajout port=23)			
serveur	4. démarrer le service xinetd			
	5. arréter la service iptables			
	6. crée un utilisateur avec mot de passé.			
Au	7. Configurer la carte réseau (addresse statique ou dynamique)			

niveau	8. arreter la service iptables
de	9. [root@pc m]# telnet (ou telnet <u>@ip</u> ou telnet localhost)
client	telnet> open
	(to) 192.168.1.2
	Trying 192.168.1.2
	Connected to 192.168.1.2.
	login: karim
	Password:
	[karim@pc ~]\$
	10. Pour sortir saisie la commande exit

	Installation et configuration du serveur SSH		
	1. Configurer la carte réseau (addresse statique)		
	2. Installation de Package openssh-server : openssh-serverrpm		
	configuration du fichier ; vi /etc/ssh/sshd_config		
	supprime les # avant ces lignes		
	Port 22		
Au niveau	Protocol 2 (version 2)		
de	Listenaddress 192.168.1.1 (adresse de serveurssh)		
Serveur	PermitRootLogin yes (on peut acceder au compte de super utilisateur root)		
	PubKeyAuthentication yes		
	PasswordAuthentication yes		
	4. démarrer le service sshd		
	5. arréter la service iptables		
	Configurer la carte réseau (addresse statique ou dynamique)		
	arréter la serviceiptables		
	authentification par mot de passe		
	[root@pc m]# ssh login@adresse-ip-du-serveur (ssh root@192.168.1.1)		
	(mais dans windows il doit utiliser une application)		
	authentification par clé publique et privé		
Au niveau	1. générer un clé paire de clé publique et privé :		
de client	[root@pc m]#ssh-keygen -trsa		
	- Mentionner le chemin ou sera stocké la clé privé par défaut		
	- Securiser la cle avec une passephrase		
	- La cle publique sera stocke dans le fichier		
	2. Envoyer la cle publique au serveur :		
	SSN-COPY-10-110-FSa.pub login@a0resse-1p-0U-Serveur (ssh-copy-id-ichemin/file.pub root@192.168.1.1)		
	3. connexion : ssn login@aaresse-ip-au-serveur		

Nom de Pachage	Fichier de configuration	Nom de service
dhcp-4.1.1-15.fc13.i686.rpm	/etc/dhcp/dhcpd.conf	dhcpd
telnet-server-0.17-46.fc13.i686.rpm xinetd-2	/etc/xinetd.d/telnet	xinetd
bind-9.7.0-9.P1.fc13.i686.rpm	/etc/named.conf /var/named/tmsir.com.zone /var/named/tmsir.com.rev /var/named/named.localhost	named
openssh-serverrpm	/etc/ssh/ssh <mark>d</mark> _config	Sshd

Configuration du routage sous linux		
Visualiser la table de routage	netstat -r (ou) route -n	
	1 ^{er} méthode : à l'aide de la comande	
Ajouter une route par défaut	Route add default gw @ip-de-la-passerrelle-de-l'interface	
(passerelle)	2 ^{ème} méth : à l'aide du fichier de configuration <mark>/etc/sysconfig/network</mark>	
	On ajoute GATEWAY=@ip-de-la-passerrelle	
Ajouter une route statique	Route add - net@ip-du-réseau netmask masque gw@de-la-pass-de-l'int	
	Ex : route add -net 1.1.1.0 netmask 255.0.0.0 gw 1.1.1.2	
Supprimer une route statique	Route del -net @ip-du-réseau	
Activer le routege IP	Echo 1 < /proc/sys/net/ipv4/ip_forward	

Installation et configuration du serveur IPTABLES (Filtrage des paquets)			
Linux utilise le pare-feu Netfilter/Iptables pour mettre en place les mécanismes de sécurité			
Cette solution permet de faire le filtrage de paquet (les @ip-source et déstination, les protocoles de			
couche transport, les ports d	e la couche application).		
Deux stratégies peuvent étre	• empécher les communications qui ont été explicitement interdites.		
appliquées :	 Autoriser les applications qui ont été explicitement autorisé. 		
	1. Accept : le paquet est accepté.		
Les action lptables : 3 actions	2. Drop: abandonner le paquet sans envoyer un message.		
peuvent étre appliquées :	3. Reject : abandonner le paquet avec envi d'un message d'erreur à		
	la machine d'origine.		
	Lorsqu'un paquet entre sur une des interfaces de la machine :		
	Si le paquet est déstigné a un processus local, alors il travers la chaine		
INPUT			
Les CHAINES Iptables : Si le paquet est déstigné a un autre réseau, alors il travers la chaine FORWARD			
			Silepaquetestgénéréparun processus local est qui comme destination
	le réseau, alors il travers la chaine OUTPUT.		
Configurer un stratégies par	#iptables –P INPUT DROP		
défaut :	#iptables –P OUTPUT DROP		
	#iptables –P FORWARD DROP		
Aiouter une règle : syntaxe	#iptables - A CHAINE - ple-protocole-de-la-couche-transport sport port-		
Ajoulei une regie . Synlaxe	sourcedport déstination-port -s @IPsoure -d @IPdéstination -i		
yenerale	interface-de-l'entrée – o l'interface-de-sortie ACTION		

Instalation & configuration :

Listenaddress 192.168.1.2 (adresse de serveur ssh)

PermitRootLogin yes (on peut acceder la compte root)

4-Redémarrageduservice: Servicesshdrestart 5-Au niveau du client ssh : ssh_

root@192.168.1.2 (maisdanswindowsil doit utiliser une application)

Le protocoleftp

Le protocole FTP (file transfer Protocol) est, comme son nom l'indique, un protocole de transfert de fichier.

Le role du protocole FTP

Le protocole FTP définit la façon selon laquelle des données doivent étre transférées sur un réseau TCP/IP

Le protocole FTP à pour objectifs de :

- Permettre un partage de fichies entre machines distances.
- Permettre indépendance aux systèmes de fichies des machines clientes et serveur.
- Permettre de transférer des données de manière efficace.

1-vérification d'existence de package : rpm –q vsftpd-2..

2-installation du package : yuminstall vsftpd
3-édition du fichier de configuration (aucun modification) : vi/etc/vsftpd/vsftpd.conf
4-Redémarrage du service : Service vsftpd restart

Le protocole http

Installation :

1-vérification d'existence de package : rpm-q httpd-2..

2-installation du package: yum install httpd
3-édition du fichier de configuration (aucun modification): vi/etc/httpd/conf/httpd.conf
4-Redémarrage du service: Service httpd restart

Installation :

SMB

```
[root@pc m]# rpm -ivh samba-3.5.2-60.fc13.i686.rpm
[root@pc m]# rpm -ivh system-config-samba-1.29-1.fc13.rpm
[root@pc m]# service smb restart
[root@pc m]# vi /etc/samba/smb.conf
```

[global] # même nom de groupe que celui sous Windows (Voisinage réseau) workgroup = WORKGROUP # commentaire dans voisinage réseau. server string = Serveur Samba # empêcher l'accès à certaines machines hosts allow = 192.168.1. EXCEPT 192.168.1.7 netbios name = server-fedora

```
[root@pc m]# smbpasswd -a CLIENT
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user CLIENT.
```

[root@pc m]# smbclient -L 192.168.1.3 -U Administrateur [root@pc m]# smbclient //192.168.1.3/dossier-test -U Admin

Nom de Pachage	Fichier de configuration	Nom de service
dhcp-4.1.1-15.fc13.i686.rpm	/etc/dhcp/dhcpd.conf	dhcpd
telnet-server-0.17-46.fc13.i686.rpm xinetd-2	/etc/xinetd.d/telnet	xinetd
nfs-utils-1.2.2-2.fc13.i686.rpm	/etc/exports	nfs
bind-9.7.0-9.P1.fc13.i686.rpm	/etc/named.conf	named

		/va/ /var /var/	r/named/tmsir.com.zone /named/tmsir.com.rev named/named.localhost	
openssh-9			/etc/ssh/sshd_config	sshd
vsftpd-2		/	etc/vsftpd/vsftpd.conf	vsftpd
httpd-2		/et	c/httpd/conf/httpd.conf	httpd
samba-3.5.2-60.fc13.i6	86.rpm		/etc/samba/smb.conf	smb
Les répertoires			Son contenues	
/etc	Répertoir	Répertoire des fichiers de configuration		
/bin, /usr/bin, /usr/local/bin	Programm	Programmes "système" mis à disposition de tous les utilisateurs		
/boot	Emplacement des fichiers de démarrage et de configuration du système, du ou des poyaux			
/home	Répertoire des environnments utilisateur à l'exception de /root			
/root	Répertoire de l'utilisateur root			
/sbin	Commandes réservées à l'administrateur pour gérer le système			
/etc/group	Il contient la liste des groupes.			
/etc/passwd	Il contient tous les utilisateurs et quelque programme.			
etc/shadow	Stocker les mots de passe des utilisateurs, ils sont crypté			
Compression et décompression des fichiers				
La compression	d'un fichier		La décompression d'un fichier	
gzip fichier			gunzip fichier.gz	
bzip2 fichier			bunzip2 fichier.bz2	
Archivage de fichiers				
tar cvf nomd'archivage [fichiers]			pour créer une archive ; (ls -la : il est caché)	
tar tvf nomd'archivage		pour lister le contenu d'une archive ;		
tar xvf nomd'archivage		pour restaurer le contenu d'u	ne archive.	

Contrôle de tâches

Exemple :

\$ calcul & \$ ls -Ral / > ls-Ral.txt & \$

Ici, les deux commandes s'exécutent en parallèle, tandis que le shell attend notre prochaine instruction. On dit que les processus s'exécutent en *tâches de fond*

Pour connaître la liste des tâches de fond lancées de ce shell, utiliser la commande jobs :

\$ jobs
[1] Running calcul
[2] Running Is -Ral / > Is-Ral.txt \$

• Le nombre entre crochets est le numéro de la tâche de fond (job).

\$kill[-signal]%numero_de_tache

Avec signal =

Numéro de signal	Signification
15	Signal de terminaison de processus.
9	Signal de destruction inconditionnelle de processus.
19	Signal de suspension de processus.
18	Signal de reprise d'exécution d'un processus suspendu.

Pour voir les processus en cours: ps [aux]



kill -9 <PID> : tuer un processus:

top: outil semi-graphique présentant un grand nombre d'informations en temps réel sur les processus

	La commande vi éditeur du texte ou gedit	
Accéder au mode commande	[Esc] Quitte le mode d'édition. Interprète les touches du clavier comme	
	des commandes	
Sortir et sauver	:wq + Entrée Sauvegarde et quitte l'éditeur.	
	:q! + Entrée Quitte l'éditeur sans sauvegarde.	
Accéder au mode édition	i insérer du texte avant le curseur.	
	a ajouter (append) du texte après le curseur.	
Copier et coller	yy copier (yank) la ligne courante dans le tampon copier / coller.	
	p coller (paste) le contenu du tampon après la ligne courante.	
	P coller (paste) le contenu du tampon avant la ligne courante	
Supprimer des lignes	dd supprimer (delete) la ligne courante.	
Appliquer une commande	30dd supprimer (delete) 30 lignes.	
plusieurs fois - Exemples	1G aller (go) à la première ligne du fichier.	

Formater un disque dur ou une clé USB sous Linux		
Avant de formater, vous devez démonter le volume	umount /dev/sdf1	
Formater au formatEXT3	mkfs.ext3 /dev/sdf1	
Formater au format FAT32	Installez d'abord le paquet dosfstools. mkfs.vfat -F 32/dev/sdf1	
Formater au formatNTFS	Installez d'abord le paquet ntfsprogs. mkntfs /dev/sdf1	
Le chemin d'un clé USB ou DVD	/media/	

Toujours avant tout	su root (/root)
chemindesdossierspersonnelsdesutilisateurs	su user-name (/home/repertoire-personnel)
Arrêter le système	halt ou poweroff
Redémarrer le système	reboot

Monter / démonter un périphérique externe (tjrs source puis destination)		
monter une clé USB (click droit sur clé puis	mkdir mnt/usb	
formater pour savoir le nom de clé)	mount -vfat /dev/nom-de-clémnt/usb	
monter un dvd	mkdir /mnt/dvd mount -t iso9660 /dev/nom-de-clé mnt/dvd	
Démonter un périphérique externe	umount /dev/dvd	
Note : le répertoire /dev contient tout les répertoires des périphériques externes.		

Les commandes useradd, userdel, groupadd, groupdel		
useradd pemet de crée un nouveau utilisateur ou	useradd nom-de-user [-p mot de passé] [-d	
modifier leur information par defaut.	/home/repertoire] [-g groupe principale] [-u uid [-o]]	
Passwd nom-de-user	Obliger pour créé un mot de passe.	
userdel permet de supprimer un compte	userdel nom-de-user(supprimer l'utilisateur sauf)	
utilisateur et les fichiers associes.	userdel -r nom-de-user (suppuser + reppersonel)	
groupadd permet de crée un nouveau groupe	groupadd nom-de-groupe [-g gid [-o]]	
	Ex : groupadd tt -g 454 -o (-o si le num existe déga)	
groupdel permet de supprimer un groupe sans les utilisateurs qui contient	groupdel nom-de-groupe	

	Installation et configuration du serveur NFS	
	 Configurer la carte réseau (addresse statique) Installation de Package nfs-utils : nfs-utils-1.2.2-2.fc13.i686.rpm Crée des repertoires pour partager (/home/aa /cc /dd) vi /etc/exports 	
Au niveau de serveur	<pre>/home/aa 192.168.1.0/255.255.255.0(rw) /home/bb 192.168.1.200(rw) 192.168.1.100(ro) /cc 192.168.1.45(rw,no_root_squash) pc1(ro) /dd *(ro) 5. démarrer le service nfs 6. arréter le service iptables.</pre>	
Au niveau de client	 Configurer la carte réseau (addresse statique ou dynamique). arréter le service iptables. monter les répertoires source dans un dossier : mount -t nfs 192.168.1.2:/home/aa /mnt/partage 	