

Air Playit Server kører på din pc/Mac



Vi er så knyttet til Apple-enhederne, at vi ville elske at afspille videoer hvor som helst på vej til arbejde, på KFC, i lufthavnen osv. Nogle gange konverterer og synkroniserer vi også videoerne på Mac eller PC for at afspille med vores Apple-enhed, det er dog besværligt at konvertere videoen til formater, der kan afspilles til iPhone, iPad eller iPod, inden du går hjemmefra. Er det nogensinde gået op for dig, at du ikke nødvendigvis behøver at konvertere. Synkronisere video fra iTunes for at afspille den på dine Apple-enheder? www.toadmin.dk Prøv en alternativ måde - overfør video over internettet, Wifi, 3G og 4G med Air Playit.

Hvordan overfører Air Playit video over internet, wifi, 3G og 4G til Apple-enheder?

Air Playit har to komponenter til at overføre video i fællesskab, nemlig Air Playit-serveren og klientapplikationen. Air Playit-serveren kører på din pc/Mac. Klientapplikationen på Apple-enhederne. Serveren giver dig mulighed for at dele videomappe, indstille adgangstilladelser osv., og klientapplikationen får videoen streamet fra serveren.

Air Playit kan automatisk opdage serveren på det lokale netværk, så du frit kan overføre video via WiFi eller overføre video via 3G og 4G. I mellemtiden giver denne gratis videostreaming-software dig også mulighed for at angive IP-adressen på din pc/Mac og overføre video over internettet hvor som helst. Vigtigst er det, at al videokonvertering udføres i farten, så du kan bruge Air Playit til at overføre enhver video til enheden og afspille videoen med det samme.

For at vide mere om denne gratis iPhone iPad-applikation, besøg venligst: <http://www.airplayit.com/>

Trin til at overføre video over Wifi, 3G eller 4G internetnetværk til Apple-enheder
Før du overfører video til din Apple-enhed, skal du sørge for, at din enhed er forbundet med Wifi, 3G eller 4G internetnetværk, download derefter Air Playit og installer Air Playit-serveren

på din pc eller Mac og Air Playit-klientappen på iPhone, iPad eller iPod.

Trin 1

Kør serveren og tilføj de videoer, der er gemt på din pc eller Mac. Klik på fanen "Delte mapper" og derefter "Tilføj mappe", gennemse den videomappe, du vil overføre.

Trin 2

Kør klientappen på din Apple-enhed, tilføj din server og tryk på den. Air Playit kan finde serveren på det lokale netværk af Bonjour Service. Hvis du vil tilføje en fjernserver, skal du først sikre dig, at du kender PIN-koden og har adgang til serveren og derefter udfylde de nødvendige oplysninger som IP-adresse, port osv. manuelt.

For at overføre videoen over internetnetværket skal du være opmærksom på nedenstående krav:

- * Din router skal have en offentlig IP-adresse, der er tilgængelig fra internettet.
- * Din router skal understøtte UPnP- eller NAT-PMP-protokoller, så Air Playit Server kan konfigurere den passende portvideresendelse. Hvis din router ikke understøtter nogen af disse, bliver du nødt til at konfigurere portvideresendelsen manuelt.